

Le cabas

Par Patricia Brangeon

Dans cette première approche du cabas en massette, nous vous proposons un modèle simple, mais original et esthétique, dont les volumes sont créés de manière intuitive sans avoir recours à un moule. Nous étudierons dans un prochain article, le second chapitre consacré au roseau massette, le tressage des cabas sur moule.

Arrosez une grosse poignée de massettes et entreposez-la dans un linge humide pendant une heure. Pour commencer le fond, prenez une cinquantaine de feuilles, dont vous aurez coupé la tête, pour ne garder que les parties basses sur 1,20 m de long environ.



Nettoyez les feuilles de leurs fines membranes latérales, égalisez-les.



Préparez huit montants horizontaux et huit verticaux, chacun constitué de trois feuilles superposées.



Faites une croix, puis deux...



Intégrez un à un les seize montants dessus-dessous. Pour un bon serrage, relevez les montants du dessous en les plaquant au dernier posé et fixez à l'aide de punaises longues. Vous obtenez une base (nappe) de départ carrée (photos suivantes).



Prenez deux nouveaux brins humides, fins et souples pour le tressage. Pliez-les au milieu autour d'un des montants, dans un angle.



En partant d'un angle, commencez la trace en super, autour du carré de départ.



Les raccords sont glissés sous le brin trop court.



Pour combler le vide des angles, pliez un nouveau brin et emboîtez-le sous le brin de tressage. Poursuivez votre super jusqu'au prochain angle pour renouveler l'opération.



Cinq tours de super sont nécessaires pour former le fond. Puis, nettoyez !



Pensez à garder une humidité permanente (pulvérisateur).



Montez les bords sur trois tours en maintenant avec vos mains l'angle des montants. Gardez toujours comme repère de changement, le début du tressage.



Épaississez les deux brins de tressage et transformez-les en corde. Pour cela, prenez chaque brin séparément, divisez-les en deux. Prenez-en un, cordez son brin bas vers vous, en l'enroulant sur lui-même entre votre pouce et votre index... Puis, positionnez-le à l'arrière et sur celui qui était au-dessus. Le brin du dessus passe à la position basse et avant. Faites, avec lui, le même geste que précédemment, et ainsi de suite, en re-vrillant toujours le brin bas et avant et en le passant dessus et à l'arrière de l'autre brin.



Ce geste s'effectue de la main droite, le travail est maintenu par la main gauche, à mesure de l'avancement de la corde.



Au total, vous devrez réaliser deux cordes d'une dizaine de mètres de long qui vont servir à garnir le tressage, en super. Deux solutions, soit vous tressez toute la longueur et mettez vos cordes en pelotes pour pouvoir tresser d'une traite le cabas, soit vous cordez vos brins, par portion d'un mètre, à mesure du tressage.

Pour un travail soigné, commencez par un tour de super avec les deux cordes...




Puis réalisez votre clôture (tressage des côtés du panier), par une trace dont l'espace entre chaque ligne de tressage est de 4 cm environ.



Au début, vos montants restent entiers et parallèles entre eux.



Puis vous pouvez créer des motifs en faisant glisser l'une des feuilles d'un montant sur le montant suivant. Vous obtenez un motif en N successifs (ou en V alternés : un montant droit, le suivant couché !).



Au sixième tour, la trace se termine en mourant sur le tour précédent, au niveau du départ.

À ce stade, le cabas doit mesurer environ 26 cm de profondeur. Terminez le tressage avec la corde par deux rangs de super.



Après deux passages, commencez la bordure. Laissez les deux liens de tressage à l'extérieur du cabas. Prenez un montant et passez-le derrière celui de gauche et laissez-le à nouveau sur l'extérieur du cabas.



Faites ainsi tout le tour. Le dernier est inséré dans le premier.



Maintenant que tous les brins sont rabattus, prenez-en un et passez-le sous le brin de droite puis posez-le à l'intérieur du cabas et ainsi à chaque brin.

Très vite une tresse se dessine, équilibrez-la en tirant légèrement sur chaque brin travaillé.



À l'aide d'un passe-jonc (voir p. 56), chaque brin est rentré à l'intérieur du cabas et du tressage. Nettoyez.



Les anses

Réalisez deux cordelettes d'environ 2,50 m chacune et réservez. Insérez deux belles feuilles de massette au quart d'un côté du cabas...



...et faites avec une cordelette attachée à la bordure ; elle est de même diamètre que les deux précédentes, mais de 1,20 m de long.



Insérez à côté de cette cordelette, par la moitié, une corde de 2,50 m. Vous allez corder ensemble ces trois cordes pour réaliser une corde plus grosse, à trois torons, qui constituera une anse...



Attachez aux trois-quarts de votre côté en glissant une des trois cordelettes dans la bordure et terminez par un nœud à l'intérieur de votre cabas.

Faites de même pour l'autre côté. Pensez à égaliser les deux anses avant de faire le nœud final.



La massette, c'est chouette et bien plus fantastique que le plastique... Courez vite au marché remplir votre joli cabas, il va créer des envies...