



TUTORIEL

Corbeille baluchon

Une grande majorité des corbeilles sont rondes. Dans ce pas-à-pas, j'ai souhaité vous expliquer le tissage d'un fond carré pour vous permettre d'élargir votre pratique vannière. Mais attention : un fond carré implique une corbeille carrée... Prenez le temps d'accompagner vos brins dans le tissage surtout dans les angles.

TEXTE et PHOTOS Sylvie Bégot

Cette corbeille baluchon vous permettra de transporter votre repas. Grâce à la couture astucieuse des deux triangles, l'intérieur de la corbeille reste très accessible.

FOURNITURES ET POINT DE TISSAGE

Taille finie : 17 cm de côté et 8 cm de hauteur.

Fournitures : 16 brins de 45 cm en rotin naturel de 2 mm, 50 g de rotin naturel de 2 mm.

Un carré de tissu de 45 cm de côté en vichy rouge à petits carreaux.

Techniques : tissage à suivi à 1 brin, c'est le tissage le plus simple qui existe en vannerie. Tissez devant un montant, derrière un montant.

Tissage en torche pour le cordon de base. Les brins sont placés un brin par intervalle. Débutez par le brin le plus à gauche avec la cadence « devant deux montants, derrière un montant ». Procédez de la même manière avec les deux autres brins. Le tissage en torche est plus proéminent sur une face car les brins passent devant deux montants.



RÉALISATION


Pour une meilleure compréhension j'utilise des brins de couleurs. Trempez 3 minutes les brins dans l'eau tiède.

1- Disposez à plat sur une table les 8 paires de 45 cm. Tissez le brin vert de 30 cm de gauche à droite et dessus et dessous. Laissez dépasser de 15 cm sur la droite.

2 - Tissez le brin bleu de 45 cm en inversant le tissage par rapport au brin vert. Laissez dépasser de 15 cm sur la droite et la gauche.


3 - Débutez le tissage avec un long brin. Laissez dépasser de 15 cm à gauche, puis tissez dessus et dessous. Réalisez 4 allers-retours. Ajoutez un nouveau brin sous une paire de montants au milieu du tissage. Pose d'une paire de montants.





4

4 - Coupez et tissez un brin de 45 cm, le brin bleu est centré par rapport au tissage. Coupez et tissez un brin de 30 cm, le brin vert dépasse de 15 cm sur la gauche.



5

5 - Tissage du fond. Tissez ainsi le fond pour obtenir 7 paires de montants. Chaque paire de montants est séparée par 4 allers-retours en tissage.



6

6 - Cordon de base : coupez 3 brins d'une longueur égale à la circonférence du fond + 15 cm soit des brins de 75 cm. Retournez le fond de manière à visualiser les ajouts des brins du tissage (le dessous de la corbeille). Tissez en torche sur toute la circonférence.



7

7 - Tissage de la clôture : trempez 2 minutes dans l'eau tiède. Retournez le fond et redressez les montants. Les 4 angles sont constitués de 4 montants. Débutez le tissage à brin suivi avec un long brin de 2 mm sur un des côtés sur un tour puis laissez-le en attente.



8

8 - Poursuivez le tissage avec un nouveau long brin et placez-le dans l'intervalle précédent, le tissage se trouve décalé.



9

9 - Tissez ainsi sur 29 tours soit environ 7 cm. L'ajout de nouveaux brins se fait derrière un montant sur l'un des côtés, évitez dans les angles car le brin de tissage peut traverser le tissage. Prenez le temps de bien tisser votre corbeille en carré surtout dans les angles.



10

10 - Arrêtez le tissage au même niveau que vous l'avez commencé avec un brin par intervalle.



11

11 - Bordure Madère ou emboîtante.
Coupez les deux montants de droite dans les angles à ras du tissage.



12

12 - Trempez 3 minutes les montants dans l'eau tiède, uniquement les montants. Abaissez successivement toutes les paires devant une paire et derrière une paire.



13

13 - Laissez un espace d'environ 1 cm entre la première paire de montants couchés et le tissage. Cet espace vous permettra de placer la dernière paire de montants.



14

14 - Placez la dernière paire devant le premier montant pour terminer la bordure.
Laissez sécher 1 heure. Coupez tous les brins qui dépassent.



15



16

HABILLAGE

15 et 16 - Coupez un carré de 45 cm de côté. Coupez-le en deux en diagonale pour obtenir deux petits triangles. Pliez en deux chaque triangle.

Cousez à la machine le pliage. Laissez une ouverture de 7 cm pour retourner le triangle. Une fois les deux triangles cousus, cousez le bord des deux triangles sur le périmètre intérieur de la corbeille avec un fil solide.

17 - La corbeille baluchon est terminée !



17