



Les fonds sur croisée volet 1

Un panier sur croisée paraît banal mais en variant le tressage du fond, la vannerie prend une autre allure. Ces variantes sont utilisées aussi bien pour l'osier que pour des matériaux souples ou des lattes. Le sujet est si vaste que nous avons dû faire un choix.

TEXTES ET PHOTOS, la rédaction avec le soutien de Capucine Lebrun, stagiaire

DÉFINITION

La croisée est un assemblage de traverses appelées bâtons, et disposées en croix. Le nombre des bâtons de croisée dépend du diamètre souhaité du panier. Nous avons choisi de traiter uniquement des fonds ronds. En feuilletant de nombreux ouvrages destinés aux techniques de vannerie, Capucine a réalisé des croquis qui nous ont servi de modèle.



Les croisées se tressent :

- Soit par perçage de la moitié des bâtons, ce qui permet d'y introduire les restants dans la fente, l'ensemble constitue la croisée.
- Soit par superposition des faisceaux ou lattes.

Le tressage est soit une ligature en brin continu ou perdu, ce qui demande un nombre impair de bâtons, ou par « super » (tressage à 2 brins en les croisant à chaque bâton de croisée).

Ensuite, il faut écarter les bâtons pour préparer le partage (séparation de bâtons de croisée en paires, puis seuls). Pour les fonds d'une taille importante, il

est possible de réaliser un tressage à 3 brins (torche) et/ou de tresser en crocane (clôture avec autant de brins que de bâtons de croisée). Il est également possible pour agrandir le diamètre du fond d'ajouter des bâtons (par exemple, deux bâtons introduits de chaque côté) en procédant ainsi pour tous les bâtons au même moment.

Avant de détailler quelques variantes en tutos, voici une présentation succincte de quelques croisées.

CROISÉE A BRINS FENDUS

Pendant votre premier stage de vannerie, vous avez sans doute commencé votre panier par ce fond. Partant avec 2 groupes de 3 à 4 bâtons de croisée, vous tressez en super ou avec un seul brin.



CROISÉE EN ÉTOILE

Ce fond est réalisé avec des faisceaux de brins fins (genêt, chèvrefeuille). Le tressage part avec un brin puis passe en super.



FOND IRLANDAIS

Une variante ajourée très décorative.



CROISÉE EN FAISCEAUX

Une variante très décorative avec des matériaux souples comme le précédent fond. Voir sujet sur la faisselle corse (LLC 14, p. 36).



FOND AJOURÉ SUR GRILLE

Les brins de la coisée sont fendus mais écartés. L'espace sera maintenu par la super.



FOND SUR DAMIER

Utilisation de matériaux souples (la massette ou l'écorce) ou de lattes fines. Réalisez des dessous de plats, chapeaux et contenants....



SUR CROISÉE EN LATTES

Les lattes remplacent les bâtons de croisée, elles sont superposées à plat et assez longues pour servir en même temps de montants au panier.



Croisée à brins fendus

LA PLUS CLASSIQUE DES CROISÉES



Préparez 6 bâtons d'osier, ici écorcés, d'une longueur supérieure au futur diamètre du fond du panier. Percez 3 trous au centre de 3 d'entre eux, à l'aide d'un couteau. Passez les 3 autres dans la fente afin d'obtenir une croix.



Coupez la moitié des pieds de 2 longs brins d'osier fins (écaffes) sur environ 30/40 cm dans le sens de la longueur. Bloquez-les dans la fente de la croix.



Passez un brin dessus et l'autre dessous d'un groupe de trois, croisez et suivez sur le groupe à droite. Veillez à rendre visible le côté écorce des demi-brins écaffés.



Faites trois tours de cette façon, puis séparez les bâtons (partage). Accompagnez la séparation des bâtons. Poursuivez le tressage en super, remplacez les brins par les cimes en superposition ou par les pieds.



Une fois le diamètre du fond atteint, doublez vos brins à mi-longueur pour bien bloquer le dernier tour.



Coupez les bâtons de croisée au ras du tressage et insérez les montants par deux (un de chaque côté des bâtons).

Double croisée

EN GENÊT ET CHÈVREFEUILLE ÉCORCÉ



Préparez 16 brins de genêt d'Espagne réhydratés. Séparez les en quatre faisceaux et disposez-les en deux croix superposées.



Commencez le tressage avec un brin de chèvre-feuille. Faites deux tours en passant dessus-dessous les paquets en commençant par le dessus du faisceau supérieur.



Réalisez 2 fois 2 tours en décalé. Au tour suivant, séparez les faisceaux en deux.



Insérez un second brin de chèvre-feuille au tour suivant.



Faites deux tours de super (tressage à deux brins) autour des faisceaux de paires de bâtons.



Continuez le tressage en super en séparant chaque bâton de la croisée. Poursuivez ainsi jusqu'au diamètre souhaité.

À SUIVRE in « CROISÉES - VOLET 2 »